



© Outlook2016 初期設定

1.設定するメールアドレス(アカウント名でも可)を入力して詳細オプションをクリックします。



2. 「自分で自分のアカウントを手動で設定」のチェックボックスをクリックして

必ずチェックマークをつけてから接続ボタンをクリックします。





Outlook へようこそ

メール アドレスを入力してアカウントを追加します。

user@inh.co.jp

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

③

接続


④



user@inh.co.jp を追加しています
準備しています

少し時間がかかりますが画面が変わるまで待ちます

3. アカウントの種類を選択で必ず POP を選択してください。



4.自分のメールアドレスが表示してあることを確認し受信メールサーバー（POP）名、送信メールサーバー（SMTP）名を入力してください。

POP アカウントの設定 user@inh.co.jp
(別のユーザー)

受信メール
サーバー ポート
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール
サーバー ポート ⑤
暗号化方法
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用 参照..

⑥

送信メールのポートが25となっていましたら必ず⑤の通り587と入れなおしてください。

5. ⑥の「次へ」をクリックして次の画面でパスワードを入力します。

インターネット電子メール - user@inh.co.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー

ユーザー名(U):

パスワード(P):

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

「***」と見えませんがよく確認して「接続」をクリックします。

6.ユーザー名がメールアドレスになっていたら「@」以下を消して「OK」

をクリックします。



インターネット電子メール - user@inh.co.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: mx.inh.co.jp

ユーザー名(U): user

パスワード(P): *****

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル



user@inh.co.jp を追加しています


アカウントのセットアップが完了しました

OK

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する


⑦

7.上記の画面が表示されましたら⑦のチェックボックスをクリックしチェックを外します。




この状態で「OK」をクリックします。

9. 毎回確認されるのが好ましくない場合は、チェックボックスをクリックして外してから「いいえ」をクリックします。




10.設定が正しければ、下記のような Outlook の起動画面となりメールが届いていれば読み込まれます。





11.設定内容の確認と修正

ファイルタブをクリックします。




アカウント設定をクリックしますとさらにメニューが表示されますのでさらにアカウント設定をクリックします。






矢印の部分をクリックして文字のバックに色がつかせないと上のメニューがクリック出来ません。変更をクリックしますと「アカウントの変更」画面が表示されます。




矢印の部分のチェックを外して「詳細設定」ボタンをクリックします。


下記の画面が表示されましたら「送信サーバー」タブをクリックします。




以下の通りか確認します。



次に「詳細設定」タブをクリックします。




下記の項目を確認します。



※重要ポイント

配信項目の「サーバーにメッセージのコピーを置く」のオプションは極力チェックを外していただき使わないようにしてください。

複数台の PC 等で同じアドレスを使用される場合はできる限り、保存期間を短く設定してください。



確認が終わりましたら OK ボタンで終了してください。

アカウント変更画面に戻りましたら「次へ」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): inh-test
電子メール アドレス(E): inh-test

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mx.inh.co.jp
送信メール サーバー (SMTP)(Q): mx.inh.co.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): inh-test
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ


完了ボタンをクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了 ヘルプ

アカウント設定画面に戻りましたら「閉じる」をクリックしてください。



Outlook 起動時の画面に戻りましたら、

一度 Outlook を終了していただき再度起動してからご確認ください。